Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
tel. (33) 87 21 218

SPOSÓB POBIERANIA MOCZU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

1. Do badania należy pobrać mocz poranny, który inkubowany był w pęcherzu moczowym kilka godzin (min 4-6 h). Zasada ta nie ma zastosowania u noworodków i niemowląt.
2. Dokładnie umyć ręce, a następnie zewnętrzne narządy płciowe wodą z mydłem. Spłukać dużą ilością wody i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
3. Do jałowego pojemnika, nie dotykając ścianek wewnętrznych oddać mocz „ze środkowego strumienia" tzn. pierwszą niewielką porcję moczu oddać do toalety, a następnie oddać co najmniej 5-10 ml moczu bezpośrednio do jałowego pojemnika. Końcową porcję moczu oddać do toalety.
4. Szczelnie zamknąć pojemnik, unikając kontaktu z jego brzegiem i wewnętrzną stroną nakrętki. Zdezynfekować zewnętrzną powierzchnię pojemnika, jeśli nastąpiło zabrudzenie materiałem.
5. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem (nie podpisywać na nakrętce pojemnika).
6. Mocz dostarczyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ciągu 1-2 godzin od pobrania (dopuszczalne przechowywanie w lodówce max do kilku godzin)
7. Nie wolno do badania mikrobiologicznego przeznaczać moczu oddanego do kaczki, nocnika, basenu, muszli klozetowej, słoika lub jakiegokolwiek pojemnika, który nie jest oryginalnym, jednorazowym jałowym pojemnikiem na mocz.
8. U małych dzieci można zebrać mocz za pomocą przyklejonego do krocza jałowego woreczka plastikowego, zachowując zasady aseptyki wymienione w pkt. 2 i 3 (woreczki dostępne są w aptekach).
9. U młodych kobiet oraz kobiet w ciąży dopuszczalne jest pobranie moczu bez wcześniejszej toalety, ale koniecznie ze środkowego strumienia.